

Compte rendu

Configuration DHCP



L'ÉCOLE DE L'ENTREPRISE

Prof. Thomas BERT

Erjon GURI ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

Table des matières

Introduction	2
Schéma et Pool DHCP	3
Création et configuration du serveur DHCP sur le LAN 1	4
Configuration des Agents relais sur les routeurs R1 et R2	14
Installation d'une machine virtuelle avec Windows 7 sur le LAN2 pour tester le fonctionneme du DHCP	nt 17
Configuration du Failover DHCP	18

Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en place un serveur DHCP sur le réseau **LAN1**, en lui attribuant l'adresse IP la plus basse de son sous-réseau. Ce serveur devra ensuite être configuré pour gérer trois étendues DHCP distinctes :

- LAN1: 192.168.10.40 192.168.10.50
- LAN2: 192.168.10.70 192.168.10.80
- LAN3: 192.168.10.100 192.168.10.110

Afin d'assurer la distribution des adresses IP aux machines situées sur **LAN2** et **LAN3**, un **relai DHCP** sera installé sur le routeur.

Une machine virtuelle sous **Windows 7** sera déployée sur **LAN2** pour tester le bon fonctionnement du service DHCP et vérifier que l'adressage IP dynamique est bien opérationnel.

Enfin, un **Failover DHCP** sera mis en place avec un **deuxième serveur** afin d'assurer la haute disponibilité du service DHCP. Des tests seront effectués pour vérifier que le basculement fonctionne correctement en cas de panne du serveur principal.

Schéma et Pool DHCP



Pool secours (LAN1)		
192.168.10.40-192.168.10.50		
Option DHCP		
Gateway	192.168.10.62	
Durée du bail 4 heures		
Masque	255.255.255.224	

Pool secours (LAN2)		
192.168.10.70-192.168.10.80		
Option DHCP		
Gateway	192.168.10.94	
Durée du bail	4 heures	
Masque	255.255.255.224	

Pool secours (LAN3)		
192.168.10.100-192.168.10.110		
Option DHCP		
Gateway 192.168.10.126		
Durée du bail 4 heures		
Masque	255.255.255.224	

Création et configuration du serveur DHCP sur le LAN 1





	Virtual Machine Settings Hardnare Options Perice Perice Processor Proces	Summary 2 GB 2 So Cal Using file: 2 Users (legion.gun) Using file: 2 Users (legion.gun) Using file: 2 Users (legion.gun) Present Auto detect Present Auto detect	Device status Connected Connected Connect at power on Network connected decedy to the physical network Replaces physical network connection state NAT. Used to share the host's Braddess Oktor: Specific virtual network Weiel Weiel LAN 1 LAN Segme	x	Dans les options de la VM, cliquez sur Network Adapter. Sélectionnez LAN Segments, puis sélectionnez LAN 1 créer précédemment.
		Add Remove	OK C	zancel Help	Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) × Général
Effec sélec Inter Rése parta Cliqu s'ouv Inter Prop	ctuez la c ctionnant net / Cen eau et Inte age) ; uez sur le vre : cliqu net versio riétés : ner la cas	onfiguration t Panneau d tre Réseau ernet / Ethe lien Ethern lez sur Prop on 4 (TCP/IP	IP du serveur en e configuration / F et partage (ou Pa rnet / Centre Résea et : la fenêtre Etat c riétés ; sélectionne V4) puis cliquer su	Réseau et Framètres / Au et d'Ethernet ez Protocole Ir le bouton	Obtenir une adresse IP automatiquement I Utiliser l'adresse IP suivante : Adresse IP : 192.168.10.33 Masque de sous-réseau : 255.255.255.224 Passerelle par défaut : 192.168.10.62 Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement Image: Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement Image: Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : Serveur DNS préféré : 1.1.1.1 Serveur DNS auxiliaire : . Image: Utilider les paramètres en quittant Avancé OK Annuler
DN	Ajoute Suppr Ajoute Créer Propri	Gérer er des rôles et for imer des rôles et er des serveurs un groupe de ser étés du Gestionn	Outils Afficher A actionnalités fonctionnalités rveurs aire de serveur	Es Assistant Ajout Avant de Avant de	Dans le tableau de bord Gestionnaire de serveur, sélectionnez Gérer, puis le lien Ajouter des rôles et fonctionnalités.
	Cliquez	sur Suivan	t.	Type d'install Sélection du Rôles de sur- Fonctionnalis Confirmation Résultats	aliation de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web. U serveur Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités : riveurs Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités : Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités : Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités : De compte d'administrateur possède un mot de passe fort Les paramètres réseau, comme les adresses l'Pataigues, sont configurés Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées Si vous devez vérifier que le me dev contitions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

🗌 Ignorer cette page par de

< Précédent Suivant > Installer Annuler

6



Assistant Ajout de rôles et de for	nctionnalités	- 🗆 X		
Confirmer les séle Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités Serveur DHCP Confirmation Résultats	ctions d'installation Pour installer les rôles, services de rôle Installer. Constaller les rôles, services de rôle Installer. Constaller des fonctionnalité facu tette page, can elles ont été sélection fonctionnalités facultatives, cliquez su Outils d'administration de serveur di Outils d'administration de rôles Outils d'administration de rôles	SERVIEU DE DESTINATION WN-3 CLUQAEESS ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné cliques se serveur de destination, si nécessaire Tatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur és automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.	Cochez la automati destinatio Cliquez s	a case Redémarrer quement le serveur de on si nécessaire. sur Installer.
	Exporter les paramètres de configurat Spécifier un autre chemin d'accès sou	ion rce < Précédent Suivant > Installer Annuler	, ,	
Cliquez sur par le triang Terminer la	l'icône d'aver gle jaune (Noti configuration	tissement représentée fications), puis le lien DHCP.	Configurat Configurat WIN-3C1JI	tion post-déploiement tion requise pour : Serveur DHCP à U94EF02
			i Installation Configurat WIN-3C1JI	a configuration DHCP n de fonctionnalité tion requise. Installation réussie sur U94EF02.
Ĵ⊙ ▼ Gestio	onnaire de serveur	• DHCP	Détails de	la tâche
Tableau de bord Serveur local Tous les serveurs DHCP Services de fichiers et d	Filtrer Nom du ŝerveur A4 WIN-3C1JU94EF02	1 au total P (B) + (A) + dresse IPv4 Facilité de gestion Ajouter des rôles et fonctionnalités	Clique droi affiché puis	te sur le serveur qui est s cliquez Gestionnaire DHCP.
	ÉVÉNEMENTS Tous les événements	Arrêter le serveur local Gestion de l'ordinateur Connexion Bureau à distance Windows PowerShell Configurer l'association de artes réseau Gestionnaire DHCP Gérer en tant que Démarrer les compteurs de performances Actualiser		
	Filtrer	Copier	Home X	SRV_1 ×

Dans l'onglet qui s'ouvre cliquez sur le serveur puis clique droite sur IPv4 et cliquez sur Nouvelle étendue pour ajouter les étendues.









Pareil pour ajouter une deuxième étendue. Clique droite sur IPv4 et cliquez sur Nouvelle étendue pour ajouter une étendue.	Image: Server and Server
Assistant Nouvelle étendue Nom de l'étendue Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de	Kécnocilier toutes les étendues Définir les options prédéfinies Créer une éten
Tapez un nom et une description Cette étendue. Cette étendue st utilisée dans le réseau. Nom : IAN2 Description : Image: Cette description	Nommer l'étendue. Cliquez sur suivant.
< Précédent Suivant > Annuler	Assistant Nouvelle étendue Plage d'adresses IP Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives. Paramètres de configuration pour serveur DHCP Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer. Adresse IP de IS2
Définissez la plage d'adresses IP et le masque de sous-réseau.	Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 80 Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Cliquez sur Suivant.	Longueur : 27 - Masque de 255 . 255 . 224 Sowartéseau : Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle étendue	
Routeur (passerelle par défaut) Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.	Ajoutez la passerelle, dans ce cas
	192.168.10.94 puis cliquez sur suivant.
Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous. Adresse IP : 	Les autres options sont les mêmes que le LAN1.
Descendre < Précédent Suivant > Annuler	
	Home × R A1 × R PC01 × R SRV_1 × SRV_1 ×
Pareil pour ajouter une troisième étendue.	Gestionnaire de serveur • DHCP
Clique droite sur IPv4 et cliquez sur	i Serve 2 PHCP i Wink-Schuber Ajoute Actions
Nouvelle étendue pour ajouter une	IDHO: Image: Service Image: Service Image: Service
étendue.	> 2 20 Nouvelle étendue de multidiffusion Configure un basculement
	Répliquer les étendues de basculement Définir les classes des utilisateurs
	Définir les classes des fournisseurs Réconcilier toutes les étendues
	Créer une éten
Assistant Nouvelle étendue	
Nom de l'étendue Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description	
	Nommer l'étendue.
Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.	Cliquez sur suivant.
Nom : LAN3	
Description :	
	Assistant Nouvelle étendue
	Plage d'adresses IP Vous définisses la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
/ Pránádant Sviivant S Annular	
	Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Définissez la plage d'adresses IP et le	Adresse IP de 192.168.10.100
masque de sous-réseau.	Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 110
	Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Cliquez sur Sulvant.	Longueur : 25.255.224
	< Précédent Suivant > Annuler

Pour ajouter une adress entrez l'adresse ci-dess	e IP pour qu'un routeur soit ut ous.	ilisé par les client:	S.	
Adresse IP :	Ajouter			
192.168.10.126	Supprimer			
	Monter			/
	Descendre			
,				

Ajoutez la passerelle, dans ce cas 192.168.10.126 puis cliquez sur suivant.

La suite est la même comme pour les étendues précèdent.

Configuration des Agents relais sur les routeurs R1 et R2







La procédure d'ajout d'agents relais sur le R2 est identique à celle du R1. À l'exception de la machine R2, il est nécessaire d'ajouter le serveur à la propriété d'Agent relais.



Installation d'une machine virtuelle avec Windows 7 sur le LAN2 pour tester le fonctionnement du DHCP.

La création d'une machine virtuelle avec Windows 7 est identique à celle d'une VM avec Windows serveur, à l'exception de l'ISO qui change, donc nous utilisons Windows 7 comme ISO.



Configuration du Failover DHCP

Le failover DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est une fonctionnalité qui permet de garantir la haute disponibilité et la redondance des services DHCP dans un réseau. Le DHCP est utilisé pour attribuer dynamiquement des adresses IP aux dispositifs du réseau, ainsi que d'autres configurations réseau comme les passerelles par défaut et les serveurs DNS.

Pour pouvoir configurer le failover assurez-vous bien que vous soyez connecte avec compte Administrateur sur vos machines virtuelles et que le deuxième serveur il est vide de configuration appart la fonctionnalité DHCP que doit être installée.



Configure Failover			
	Introduction to DHCP Failover		
	DHCP Failover enables high av synchronizing IP address lease servers. DHCP failover also pro requests.	ailability of DHCP services by information between two DH(vides load balancing of DHCF	, CP P
	This wizard will guide you throug Select from the following list of configured for high availability. S configured for high availability a	gh setup of DHCP failover. scopes which are available to Scopes which are already re not displayed in the list belo	be ow.
	Available scopes:	Select	t all.
	192.168.10.96		
	192.168.10.64 192.168.10.32		
			Sélectionnez les étendues
			puis cliquez sur Next.
		/	
	c Dool	Next	
	~ Dack		

ecify the partner server to use for failover	⁽¹⁾	
Provide the host name or IP address of the partner D should be configured.	HCP server with which failover	
You can select from the list of servers with an existing browse and select from the list of authorized DHCP s	g tailover configuration or you can iervers.	
Alternatively, you can type the host name or IP addree Partner Server: 192,168,10.97	Add Server	Sélectionnez le deuxième
Reuse existing failover relationships configured w	vith this server lif and	serveur en écrivant son
		adresse IP, puis cliquez sur
		Next.
< B	ack Next > Cancel	
nfigure Failover		
nfigure Failover	_	
nfigure Failover Create a new failover relationship	t ^e	<u>M</u>
nfigure Failover Create a new failover relationship	Ľ	
nfigure Failover Create a new failover relationship	¢	
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with	partner 192.168.10.97	
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with	partner 192.168.10.97	
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97	
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name:	partner 192.168.10.97	
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes	Ici, vous choisissez le Mode de
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 i hours 0 minutes Load balance	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server: State Switchover Interval:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance 70 % 30 % 60 minutes	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez sur Next.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server: State Switchover Interval: C Enable Message Authentication	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance 70 % 30 % 60 minutes	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez sur Next.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server: State Switchover Interval: C Enable Message Authentication Shared Secret:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance 70 % 30 % 60 minutes	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez sur Next.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server: Partner Server: State Switchover Interval: I Enable Message Authentication Shared Secret:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 - hours 0 - minutes Load balance 70 - % 30 - % 60 - minutes	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez sur Next.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server: Partner Server: State Switchover Interval: Enable Message Authentication Shared Secret:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 1 hours 0 minutes Load balance 70 % 30 % 60 minutes	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez sur Next.
nfigure Failover Create a new failover relationship Create a new failover relationship with Relationship Name: Maximum Client Lead Time: Mode: Load Balance Percentage Local Server: Partner Server: State Switchover Interval: Cate Switchover Interval: Enable Message Authentication Shared Secret:	partner 192.168.10.97 srv2-192.168.10.97 i hours i minutes 70 % 30 60 minutes *******	Ici, vous choisissez le Mode de fonctionnement, dans ce cas « Load balance » avec une répartition de charge 70/30 %. Donnez un code sur la partie « shared secret » , puis cliquez sur Next.

Configure Failover		
	Failover will be set up between srv1 and 192.168.10.97 with following parameters.	the
	Scopes:	
	192.168.10.96 192.168.10.64 192.168.10.32	
		Cliquez sur Finish
	Relationship Name:srv2-192.168.10.97Maximum Client Lead Time:1 hrs 0 minsMode:Load balanceState Switchover Interval:Disabled	pour pouvez terminer la configuration.
	∟ ⊢ Load Balance Percentage	
	Local Server: 70 %	
	Partner Server: 30 %	
	< Back Finish Cano	æl
Configure Failover	2 ¥	
Descrete of feilure		
The log below sho including any error	we wing dialon. we the progress of the various tasks for configuring failover is encountered.	
Add scopes on p Disable scopes Creation of failor Creation of failor Activate scopes Configure failore	bartner serverSuccessful on partner serverSuccessful ver configuration on partner serverSuccessful on partner serverSuccessful on partner serverSuccessful er successful.	n onglet s'ouvre, nous ontre que la configuration st terminée avec succès. liquez sur close.
	Close	

Pile Action View Help Image: Second s		X
y DHCP → SRV2	Contents of DHCP Server	Actions
 Pv4 Server Options Scope [192.168.10.32] LAN1 Scope [192.168.10.64] LAN2 Scope [192.168.10.96] LAN3 Policies Filters IPv6 	 Scope [192.168.10.32] LAN1 Scope [192.168.10.64] LAN2 Scope [192.168.10.96] LAN3 Policies Filters 	More Actions
		Dans l'interface Gestionnaire DHCP de deuxième serveur , nous voyons que le basculement a été bien effectué.
	<	

□ PC02 ×	
Image: Strain	Finalement , vous pouvez tester le fonctionnement de deuxième serveur en mettant le PC02(PC appartient au lan3) sur option DHCP dans les paramètres de la carte réseau, puis en écrivant la commande « ipconfig/all » sur l'invite de commandes vous devez avoir l'IP du serveur dans la partie « Serveur DHCP ».
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :	
Statut du média : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion: Description : Bluetooth Device (Personal Area Network) Adnesse physique : 5C-3A-45-13-27-1A DHCP activé: Oui	
C:\Users\Admin>_	